

Sistemi Operativi

Modulo HW: richiami architettura


Renzo Davoli
Alberto Montresor

Copyright © 2002-2022 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license can be found at:

<http://www.gnu.org/licenses/fdl.html#TOC1>

Architettura di Von Neumann



Nota

- ◆ **Device è hardware (disco/tastiera...)**
- ◆ **Device controller è la scheda elettronica di controllo del dispositivo: è hardware**
- ◆ **Device driver: è software. È il codice che viene fornito al sistema operativo per “parlare” col controller e quindi col device**
- ◆ **Memory Management Unit è hardware, è l’unità di controllo della memoria**
- ◆ **Memory Manager è software. È il codice del sistema operativo che configura e controlla le funzionalità della MMU.**



Architettura di Von Neumann

- ♦ **L'anno scorso avete visto nei dettagli:**
 - ♦ architettura dei processori
 - ♦ concetti base relativi alla memoria
 - ♦ linguaggio assembly
- ♦ **Nei prossimi lucidi vedremo alcuni concetti relativi a:**
 - ♦ gestione della comunicazione tra processore e dispositivi di I/O
 - ♦ concetto di interrupt
 - ♦ gerarchie di memoria

Interrupt



- ◆ **Definizione:**

- ◆ Un meccanismo che permette l'interruzione del normale ciclo di esecuzione della CPU

- ◆ **Caratteristiche**

- ◆ introdotti per aumentare l'efficienza di un sistema di calcolo
- ◆ permettono ad un S.O. di "intervenire" durante l'esecuzione di un programma, allo scopo di gestire efficacemente le risorse del calcolatore
 - ◆ processore, memoria, dispositivi di I/O
- ◆ possono essere sia hardware che software
- ◆ possono essere mascherati (ritardati) se la CPU sta svolgendo compiti non interrompibili

Interrupt vs Trap

- ◆ **Interrupt Hardware**

- ◆ Eventi hardware asincroni, non causati dal processo in esecuzione
- ◆ Esempi:
 - ◆ *dispositivi di I/O*
(per notifica di eventi quali il **completamento di una operazione di I/O**)
 - ◆ *Clock* / interval timer
(scadenza del quanto di tempo)
- ◆ Gli Interrupt Hardware sono generati dai controller dei dispositivi

- ◆ **Interrupt Software (Trap)**

- ◆ Causato dal programma
- ◆ Esempi
 - ◆ errori come divisione per 0 o problemi di indirizzamento
 - ◆ richiesta di servizi di sistema (system call)

Nota

- ♦ **Gli interrupt sono segnali inviati al processore. (ai processori)**
- ♦ **Interrupt hardware: i controller dei dispositivi mandano (elevano) gli interrupt per indicare al processore che sono avvenuti eventi che necessitano di attenzione**
 - ♦ es. fine dell'operazione di I/O
- ♦ **Interrupt software: il codice in esecuzione ha generato un evento che necessita di attenzione**
 - ♦ es. divisione per zero, istruzione illegale, system call
- ♦ **Il sistema operativo per attivare una operazione di I/O comunica col controller usando il bus di sistema. L'interrupt avviene solo al termine dell'operazione.**

Gestione Interrupt - Panoramica


♦ Cosa succede in seguito ad un interrupt

- ♦ Un segnale "interrupt request" viene spedito al processore
- ♦ Il processore
 - ♦ sospende le operazioni del processo corrente
 - ♦ salta ad un particolare indirizzo di memoria contenente la routine di gestione dell'interrupt (*interrupt handler*)
- ♦ L'interrupt handler
 - ♦ gestisce nel modo opportuno l'interrupt
 - ♦ ritorna il controllo al processo interrotto (o a un altro processo, nel caso di scheduling)
- ♦ Il processore riprende l'esecuzione del processo interrotto come se nulla fosse successo

Processore


Sistema Operativo

Interrupt



Gestione Interrupt - Dettagli

1. Un segnale di interrupt request viene spedito alla CPU
2. La CPU finisce l'esecuzione dell'istruzione corrente
3. La CPU verifica la presenza di un segnale di interrupt



4. Preparazione al trasferimento di controllo dal programma all'interrupt handler

- ♦ metodo 1: salvataggio dei registri "critici"
 - ♦ informazione minima richiesta: PC + registro di stato
- ♦ metodo 2: scambio di stato
 - ♦ fotografia dello stato del processore

5. Selezione dell'interrupt handler appropriato

- ♦ a seconda dell'architettura, vi può essere un singolo interrupt handler, uno per ogni tipo di interrupt o uno per dispositivo
- ♦ la selezione avviene tramite l'*interrupt vector*

6. Caricamento del PC con l'indirizzo iniziale dell'interrupt handler assegnato

Gestione Interrupt - Dettagli

- ♦ **Nota:**
 - ♦ tutte le operazioni compiute fino a qui sono operazioni hardware
 - ♦ la modifica del PC corrisponde ad un salto al codice dell'interrupt handler
 - ♦ a questo punto:
 - ♦ il ciclo fetch-execute viene ripreso
 - ♦ il controllo è passato in mano all'interrupt handler

7. Salvataggio dello stato del processore

- ♦ salvataggio delle informazioni critiche non salvate automaticamente dai meccanismi hardware di gestione interrupt

8. Gestione dell'interrupt

- ♦ lettura delle informazioni di controllo proveniente dal dispositivo
- ♦ eventualmente, spedizione di ulteriori informazioni al dispositivo stesso

9. Ripristino dello stato del processore

- ♦ l'operazione inversa della numero 7

10. Ritorno del controllo al processo in esecuzione (o ad un altro processo, se necessario)

Sistemi operativi "Interrupt Driven"

- ♦ **I S.O. moderni sono detti "Interrupt Driven"**
 - ♦ il codice del S.O. entra in funzione come interrupt handler
 - ♦ sono gli interrupt (o i trap) che guidano l'avvicendamento dei processi

Interrupt Multipli

- ◆ **La discussione precedente prevedeva la presenza di un singolo interrupt**
- ◆ **Esiste la possibilità che avvengano interrupt multipli**
 - ◆ ad esempio, originati da dispositivi diversi
 - ◆ un interrupt può avvenire durante la gestione di un interrupt precedente
- ◆ **Due approcci possibili:**
 - ◆ disabilitazione degli interrupt
 - ◆ interrupt annidati

Interrupt Multipli - Disabilitazione Interrupt


- ◆ **Disabilitazione degli interrupt**

- ◆ durante l'esecuzione di un interrupt handler
 - ◆ ulteriori segnali di interrupt vengono ignorati
 - ◆ i segnali corrispondenti restano pendenti
- ◆ gli interrupt vengono riabilitati prima di riattivare il processo interrotto
- ◆ il processore verifica quindi se vi sono ulteriori interrupt, e in caso attiva l'interrupt handler corrispondente

- ◆ **Vantaggi e svantaggi**

- ◆ approccio semplice; interrupt gestiti in modo sequenziale
- ◆ non tiene conto di gestioni "time-critical"

Interrupt Multipli - Disabilitazione Interrupt



Interrupt Multipli - Interrupt Annidati

- ◆ **Interrupt annidati**

- ◆ è possibile definire priorità diverse per gli interrupt
- ◆ un interrupt di priorità inferiore può essere interrotto da un interrupt di priorità superiore
- ◆ è necessario prevedere un meccanismo di salvataggio e ripristino dell'esecuzione adeguato

- ◆ **Vantaggi e svantaggi**


- ◆ dispositivi veloci possono essere serviti prima (es. schede di rete)
- ◆ approccio più complesso
- ◆ Occorrono stack separati

Interrupt Multipli - Interrupt Annidati

Processo utente

*Interrupt
Handler*

*Interrupt
Handler*



Comunicazione fra processore e dispositivi di I/O

- ♦ **Comunicazione tra processore e dispositivi di I/O**
 - ♦ il controllore governa il dialogo con il dispositivo fisico
- ♦ **Esempio**
 - ♦ il controller di un disco accetta una richiesta per volta
 - ♦ l'accodamento delle richieste in attesa è a carico del S.O.
- ♦ **Due modalità possibili:**
 - ♦ *Programmed I/O*
 - ♦ *Interrupt-Driven I/O*

Programmed I/O (obsoleto)

- ◆ **Operazione di input**

- ◆ la *CPU carica (tramite il bus)* i parametri della richiesta di input in appositi registri del controller (registri comando)
- ◆ il dispositivo
 - ◆ esegue la richiesta
 - ◆ il risultato dell'operazione viene memorizzato in un apposito buffer locale sul controller
 - ◆ il completamento dell'operazione viene segnalato attraverso appositi registri di status
- ◆ *il S.O. attende (busy waiting/polling) che il comando sia completato verificando periodicamente il contenuto del registro di stato*
- ◆ *infine, la CPU copia i dati dal buffer locale del controller alla memoria*

Interrupt-Driven I/O

◆ **Operazione di input**

- ◆ *la CPU carica (tramite il bus) i parametri della richiesta di input in appositi registri del controller (registri comando)*
- ◆ *il S.O. sospende l'esecuzione del processo che ha eseguito l'operazione di input ed esegue un altro processo*
- ◆ **il dispositivo**
 - ◆ esegue la richiesta
 - ◆ il risultato dell'operazione viene memorizzato in un apposito buffer locale sul controller
 - ◆ il completamento dell'operazione viene segnalato attraverso interrupt
- ◆ *al ricevimento dell'interrupt, la CPU copia i dati dal buffer locale del controller alla memoria*
- ◆ **NB: l'interrupt segnala la *fine* dell'operazione di I/O**

- ◆ **Nel caso di operazioni di output**
 - ◆ il procedimento è simile:
 - ◆ i dati vengono copiati dalla memoria ai buffer locali
 - ◆ questa operazione viene eseguita prima di caricare i parametri della richiesta nei registri di comando dei dispositivi
- ◆ **Svantaggi degli approcci precedenti**
 - ◆ il processore spreca parte del suo tempo nella gestione del trasferimento dei dati
 - ◆ la velocità di trasferimento è limitata dalla velocità con cui il processore riesce a gestire il servizio

Direct Memory Access (DMA)

- ♦ **Il S.O.**

- ♦ *attiva l'operazione di I/O specificando l'indirizzo in memoria di destinazione (Input) o di provenienza (Output) dei dati*
- ♦ Il controller del dispositivo prende (output) o pone (input) i dati per l'operazione di I/O direttamente dalla memoria centrale.
- ♦ *l'interrupt specifica solamente la conclusione dell'operazione di I/O*

- ♦ **Vantaggi e svantaggi**

- ♦ c'è contesa nell'accesso al bus
- ♦ device driver più semplici
- ♦ efficace perché la CPU non accede al bus ad ogni ciclo di clock

Memoria

- ◆ **Memoria centrale (RAM)**

- ◆ assieme ai registri, l'unico spazio di memorizzazione che può essere acceduto *direttamente* dal processore
- ◆ accesso tramite istruzioni LOAD/STORE
- ◆ Volatile
- ◆ Nei sistemi moderni accesso tramite MMU (trasforma indirizzi logici in indirizzi fisici)

- ◆ **Memoria ROM**

Memory Mapped I/O

- ◆ **Un dispositivo è completamente indirizzabile tramite bus**
 - ◆ i dati gestiti dal dispositivo vengono mappati su un insieme di indirizzi direttamente accessibili tramite il bus di sistema
 - ◆ una lettura o scrittura su questi indirizzi causa il trasferimento di dati da o verso il dispositivo
- ◆ **Esempio:**
 - ◆ video grafico nei PC
- ◆ **Vantaggi e svantaggi**
 - ◆ gestione molto semplice e lineare
 - ◆ necessita di tecniche di *sincronizzazione di accesso*

- ♦ **Caratteristiche**

- ♦ dispositivi che consentono la memorizzazione non volatile dei dati
- ♦ accesso diretto (random, i.e. non sequenziale)
- ♦ per individuare un dato sul disco (dal punto di vista fisico) occorre indirizzarlo in termini di cilindro, settore, testina

- ◆ **Operazioni gestite dal controller**

- ◆ READ (head, sector)
- ◆ WRITE(head, sector)
- ◆ SEEK(cylinder)

- ◆ **L'operazione di seek**

- ◆ corrisponde allo spostamento fisico del pettine di testine da un cilindro ad un altro ed è normalmente la più costosa

- ◆ **L'operazione di read e write**

- ◆ prevedono l'attesa che il disco ruoti fino a quando il settore richiesto raggiunge la testina


- ◆ **Caratteristiche**

- ◆ dispositivi per la memorizzazione non volatile dei dati
- ◆ Hanno un numero di cicli di scrittura limitato
- ◆ Si leggono a blocchi
- ◆ Si scrivono a banche (numerosi blocchi)

Gerarchia di memoria

- ◆ **Trade off**
 - ◆ Quantità
 - ◆ Velocità
 - ◆ Costo
- ◆ **Limitazioni**
 - ◆ tempo di accesso più veloce, costo maggiore
 - ◆ maggiore capacità, costo minore (per bit)
 - ◆ maggiore capacità, tempo di accesso maggiore
- ◆ **Soluzione:**
 - ◆ utilizzare una gerarchia di memoria

Gerarchia di memoria



Cache

- ♦ **Un meccanismo di caching**
 - ♦ consiste nel memorizzare *parzialmente* i dati di una memoria in una seconda più costosa ma più efficiente
 - ♦ se il numero di occorrenze in cui il dato viene trovato nella cache (memoria veloce) è statisticamente rilevante rispetto al numero totale degli accessi, la cache fornisce un notevole aumento di prestazione
- ♦ **E' un concetto che si applica a diversi livelli:**
 - ♦ cache della memoria principale (DRAM) tramite memoria bipolare
 - ♦ cache di disco in memoria
 - ♦ cache di file system remoti tramite file system locali

Cache

- ◆ **Meccanismi di caching**

- ◆ hardware

- ◆ ad es. cache CPU; *politiche non modificabili dal S.O.*

- ◆ software

- ◆ ad es. cache disco; *politiche sotto controllo del S.O.*

- ◆ **Problemi da considerare nel S.O.**

- ◆ algoritmo di replacement

- ◆ la cache ha dimensione limitata; bisogna scegliere un algoritmo che garantisca il maggior numero di accessi in cache

- ◆ coerenza

- ◆ gli stessi dati possono apparire a diversi livelli della struttura di memoria

- ♦ **I sistemi multiprogrammati e multiutente richiedono la presenza di *meccanismi di protezione***
 - ♦ bisogna evitare che processi concorrenti generino interferenze non previste...

ma soprattutto:
 - ♦ *bisogna evitare che processi utente interferiscano con il sistema operativo*
- ♦ **Riflessione**
 - ♦ i meccanismi di protezione possono essere realizzati totalmente in software, oppure abbiamo bisogno di meccanismi hardware dedicati?

Protezione HW: Modo utente / Modo kernel

- ♦ **Modalità kernel / supervisore / privilegiata / ring 0:**
 - ♦ i processi in questa modalità hanno accesso a tutte le istruzioni, incluse quelle *privilegiate*, che permettono di gestire totalmente il sistema
- ♦ **Modalità utente**
 - ♦ i processi in modalità utente non hanno accesso alle istruzioni privilegiate
- ♦ **"Mode bit" nello status register per distinguere fra modalità utente e modalità supervisore**
- ♦ **Esempio:**
 - ♦ le istruzioni per disabilitare gli interrupt è privilegiata

Protezione HW: Modo utente / Modo kernel

- ◆ **Come funziona**

- ◆ alla partenza, il processore è in modalità kernel
- ◆ viene caricato il sistema operativo (*bootstrap*) e si inizia ad eseguirlo
- ◆ quando passa il controllo ad un processo utente, il S.O. cambia il valore del mode bit e il processore passa in modalità utente
- ◆ tutte le volte che avviene un interrupt, l'hardware passa da modalità utente a modalità kernel

- ♦ **Le istruzioni di I/O devono essere considerate privilegiate**
 - ♦ il S.O. dovrà fornire agli utenti primitive e servizi per accedere all'I/O
 - ♦ tutte le richieste di I/O passano attraverso codice del S.O. e possono essere controllate preventivamente
- ♦ **Esempio:**
 - ♦ accesso al dispositivo di memoria secondaria che ospita un file system
 - ♦ vogliamo evitare che un qualunque processo possa accedere al dispositivo modificando (o corrompendo) il file system stesso

Protezione HW: Protezione Memoria

- ♦ **La protezione non è completa se non proteggiamo anche la memoria**
- ♦ **Altrimenti, i processi utente potrebbero:**
 - ♦ modificare il codice o i dati di altri processi utenti
 - ♦ modificare il codice o i dati del sistema operativo
 - ♦ modificare l'interrupt vector, inserendo i propri gestori degli interrupt
- ♦ **La protezione avviene tramite la Memory Management Unit (MMU)**

- ♦ **Traduzione indirizzi logici in indirizzi fisici**
 - ♦ ogni indirizzo generato dal processore corrisponde ad un indirizzo logico
 - ♦ l'indirizzo logico viene trasformato in un indirizzo fisico a tempo di esecuzione dal meccanismo di MMU
 - ♦ un indirizzo viene protetto se non può mai essere generato dal meccanismo di traduzione

Protezione HW - System call

- ◆ **Problema**

- ◆ poiché le istruzioni di I/O sono privilegiate, possono essere eseguite unicamente dal S.O.
- ◆ com'è possibile per i processi utenti eseguire operazioni di I/O?


- ◆ **Soluzione**

- ◆ i processi utenti devono fare richieste esplicite di I/O al S.O.
- ◆ meccanismo delle *system call*, ovvero trap generate da istruzioni specifiche

Protezione HW - System call

Codice utente

```
li $a0, 10  
li $v0, 1  
syscall
```



Interrupt handler

```
...salvataggio registri ...  
...gestione interrupt...  
...operazioni di I/O...  
...ripristino registri...  
rfe/eret  
// return from exception
```

Interrupt vector

0	
1	0x00FF00000
2	
3	